

## الظواهر الجيولوجية الخارجية

### مراحل تشكل الصخور الرسوبية

#### مقدمة

- تتميز الطبيعة المغربية بتنوع مناظرها الجيولوجية التي تتنوع بدورها حسب طبيعة الصخور التي تشكلها و العوامل التي تؤثر فيها .
- كيف تؤثر عوامل الحث على المناظر الجيولوجية ؟
  - ما هي نواتج الحث ؟ و كيف يتم نقلها ؟
  - أين تترسب العناصر المنقولة و ما هي الظروف التي تتحكم في ترسبها ؟
  - كيف تتحول الرواسب إلى صخور متماسكة ؟
  - ما هي المعايير المعتمدة في تصنيف الصخور الرسوبية ؟

#### 1. تأثير ظاهرة الحث على المناظر الجيولوجية .

##### 1 - الحث الميكانيكي Erosion mécanique

- يؤدي هذا النوع من الحث إلى تشقق و تفتت الصخور بفعل عدة عوامل منها :
- تغير درجات الحرارة من حين لآخر خصوصا في المناطق الخاضعة لتناوب فترات التجمد و الذوبان ← رملة كرانييتية .
  - قوة وحمولة أمواج البحر التي ترتطم بالصخور الشاطئية ← جلاميد قرب الجرف + حفر عميقة ( قدور العمالقة )
  - انجراف الجليد في المناطق الجبلية ← نحت و نقل الصخور + ركامات جليدية في أسفل الجبال .
  - السيول و الفيضانات ← نحت و نقل العناصر الحثائية المختلفة القد و الشكل .

##### 2 - الحث الكيميائي Erosion chimique




##### أ - مراحل تفسخ صخرة الكرانيت

بعض مكونات صخرة الكرانيت :


- الميكا : Micas
- المرو : Quartz
- الفلدسبات : feldspath

كرانيت سليم متماسك ← ماء ← كرانيت متفسخ ( بداية التفسخ ← ماء ← رملة كرانييتية غير متماسكة بها طين ناتج عن تفسخ الميكا و الفلدسبات )



##### ب - مراحل تفسخ صخرة كلسية

أثناء سقوطها تثبت الأمطار ثنائي أكسيد الكربون بكمية كبيرة فتصبح أمطارا حمضية حسب التفاعل الكيميائي التالي :



و بالتالي :

صخرة كلسية ← مياه الأمطار → ذوبان معادن الكلس + جزيئات الطين ( عناصر حثائية )

| التضاريس         | عوامل الحث                                                                    | نوع الحث            | نواتج الحث                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| الكتل الكرانيتية | - تغير درجة الحرارة<br>- تناوب فترات التجمد و الذوبان<br>- تأثير مياه الأمطار | ميكانيكي<br>كيميائي | الرملة الكرانيتية                                |
| الصخور الكلسية   | مياه الأمطار                                                                  | كيميائي             | مواد كلسية مذابة                                 |
| الصخور الشاطئية  | - أمواج البحر<br>- حمضية ماء البحر و مياه الأمطار                             | ميكانيكي<br>كيميائي | مواد كلسية مذابة<br>عناصر حثائية<br>ركامات الجرف |
| الجبال           | انجراف الجليد                                                                 | ميكانيكي            | ركامات جليدية                                    |

## II. عوامل و دينامية النقل .

### 1 - دور المياه في نقل نواتج الحث

تختلف نواتج الحث من حيث الشكل و القد و بذلك تختلف طرق نقلها بالمياه :

- العناصر الذائبة : تنقل على شكل محاليل
- العناصر الصغيرة القد : تنقل عالقة و عائمة في الماء (مثال : الطين ، الرمل . . . )
- العناصر الكبيرة القد : تنقل متدرجة ( مثال : جلاميد ، الحصى . . . )

### ملحوظة :

يتأثر نقل العناصر الحثائية بمجموعة من العوامل أهمها صبيب المياه و سرعة التيار المائي و كذلك قد وشكل العناصر المنقولة

### 2 - دور الرياح في نقل الرمال

#### أ - في المناطق الشاطئية :

تكون كثبان رملية بفعل توضع الرمال الدقيقة المنقولة بواسطة الرياح عند اصطدامها بحواجز .

#### ب - في المناطق الصحراوية :

تكون كثبان رملية عند اصطدام حبات الرمل الصغيرة القد و الغير المتماسكة المنقولة بواسطة الرياح الصحراوية القوية



كثبان رملية صحراوية



كثبان رملية شاطئية

### 3 - ملاحظة الشكل الخارجي لحبات المرو ( الوثيقة 6 الصفحة 81 )

| النقل                                                     | الخصائص                                                       | الصخرة الرملية |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| نقل بواسطة المياه لمسافة طويلة ( المد و الجزر + الأمواج ) | به نسبة كبيرة من حبات الرو المدملكة و البراقة Emoussé luisant | الرمل الشاطئ   |
| نقل بواسطة المياه على مسافة طويلة إلى متوسطة              | به نسبة كبيرة من حبات المرو الغير المحزة Non usé              | الرمل النهري   |
| نقل بواسطة الرياح على مسافة طويلة                         | به نسبة كبيرة من حبات المرو مستديرة غير لامعة Rod mat         | الرمل الصحراوي |

### III. الترسيب في أوساط مختلفة .

#### Sédiments détritiques

#### 1 - الترسيبات الحثائية

تتحكم في ترسيب العناصر الحثائية المنقولة بواسطة مياه الأنهار مجموعة من الضروف منها :

- قد وقطر الجزيئات الحثائية .
- كثافة العناصر الحثائية .
- قوة وسرعة التيار المائي الذي يرتبط بصيبب الماء و درجة انحدار المجرى .

#### - التوزيع الأفقي ( الوثيقة 2 الصفحة 82 )

| سرعة التيار المائي             | العناصر الحثائية المترسبة |
|--------------------------------|---------------------------|
| سرعة التيار المائي < 50 cm/s   | الجراويل و الحصى          |
| 50 cm/s < سرعة التيار < 7 cm/s | الرمل                     |
| سرعة التيار > 7cm/s            | الجزيئات الدقيقة          |

#### - التوزيع العمودي ( الوثيقة 4 الصفحة 82 ) و هو كالتالي :



#### 2 - الترسيبات الكيميائية و الحيكيميائية


#### Sédiments chimiques

#### أ - الترسيبات الكيميائية

- اللاغون عبارة عن مساحة من المياه راكدة تتصل من حين لآخر بمياه البحر . تتحكم في ترسيب العناصر الكيميائية في هذا الوسط مجموعة من الظروف منها :

- ضرورة وجود مساحة راكدة من الماء غير متجددة باستمرار
- تبخر الماء عند ارتفاع درجة الحرارة
- وجود نسبة هامة من الملوحة .


الترتيب العمودي للرواسب الكيميائية ( الوثيقة 6 الصفحة 83 )



Sédiments biochimiques

ب - الترسيبات الحيكيميائية

تعتبر الأوحال السليسية و الكلسية المتواجدة في أعماق البحار تراكمات لدروع كلسية و سليسية تنتمي لكائنات بلانكتونية بعد موتها كالمنخربات و المشطورات و الشعاعيات .



شعاعيات و مشطورات



منخربات

3 - استخلاص النتائج

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الترسيب                        | أهم العوامل التي تتحكم في هذا الترسيب                                                                                                                                                       |
| حتاتي ( نهري )                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>قد وقطر الجزيئات الحتاتية.</li> <li>قوة و سرعة التيار المائي</li> </ul>                                                                              |
| كيميائي ( لاغون )                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>وجود مياه بحرية راكدة غير متجددة باستمرار</li> <li>وجود نسبة هامة من الملوحة</li> <li>تبخر المياه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة</li> </ul>               |
| حي كيميائي (أوحال سليسية و كلسية ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>وجود كائنات بلانكتونية متنوعة</li> <li>وجود نسبة هامة من السليسيوم و الكالسيوم في الماء</li> <li>تراكم الدروع الكلسية و السليسية في أعماق</li> </ul> |

IV. تحول الرواسب إلى صخور متماسكة .

1 - تنوع الصخور الرسوبية


- في المجري المائي : بعد هدوء التيار المائي تتراكم العناصر الحتاتية المختلفة حسب القد و الكتلة فتتماسك تدريجيا لتشكل رصيصا أو صخورا غير متماسكة من جلاميد و حصى و جراول .
- في الوسط الصحراوي : بعد هدوء التيار الهوائي تتراكم الرمال لتتحول تدريجيا عبر الزمن إلى صخرة متماسكة تسمى الحجر الرملي الخشن Grès على شكل طبقات صخرية
- في الوسط اللاغوني : نظرا لعدم تجدد الماء باستمرار و بفعل التبخر تتشكل طبقات من الصخور الملحية Sels gemmes
- في البحر : يؤدي تراكم الرواسب و بقايا الكائنات الحية بعد موتها إلى تشكل صخور متماسكة على شكل طبقات



## 2 - مراحل تحول الرواسب إلى صخور متماسكة

التصخر **Diagenèse** هو مجموع العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تحول الرواسب إلى صخور متماسكة عبر مجموعة من المراحل أهمها :

- **مرحلة التماسك Compaction** حيث يتم طرد الماء تدريجيا بسبب تراكم الرواسب .
- **مرحلة السمطة Cimentation** ربط الجزيئات الحثائية تدريجيا في ما بينها بسبب ترسب المواد الذائبة بين هذه الجزيئات .



## ٧. تصنيف الصخور الرسوبية .

### 1 - أمثلة لبعض الصخور الرسوبية

| نوع الحث  | العناصر المكونة لها       | الصخور الرسوبية                |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| ميكانيكي  | عناصر حثائية              | الحجر الرملي الخشن Grès        |
| "         | " "                       | الكتالة Poudingue              |
| "         | " "                       | الرمل Sable                    |
| كيميائي   | مواد ذائبة                | الجبس Gypse                    |
| "         | " "                       | الكلس Calcaire                 |
| "         | " "                       | الملح الصخري Sel gemme         |
| حيكيميائي | نشاط تركيب الكائنات الحية | الكلس القيصي Calcaire coquillé |
| "         | " " " "                   | الترافيرتين Travertin          |
| "         | " " " "                   | الصوان Silex                   |

### 2 - تصنيف الصخور حسب بعض المعايير

يمكن تصنيف الصخور الرسوبية حسب مجموعة من المعايير منها :

- مصدر العناصر المكونة لهذه الصخور
- تركيبها الكيميائي
- قد العناصر المكونة

يمثل الجدول التالي بعض العينات الصخرية و المجموعة التي تنتمي إليها

| الصخور       | المجموعة التي تنتمي إليها   |
|--------------|-----------------------------|
| حجر رملي خشن | حثائية متماسكة - أرنييت     |
| كتالة        | حثائية متماسكة - روديت      |
| جبس          | كيميائية - ملحبة            |
| ملح صخري     | كيميائية - ملحبة            |
| رمل          | حثائية غير متماسكة - أرنييت |
| كلس قيصي     | حيكيميائية - كربونية        |
| كلس          | كيميائية - كربوناتية        |
| ترافيرتين    | حيكيميائية - كربوناتية      |
| صوان         | حيكيميائية - سيلسية         |

